

Wincar

Wincar installatie / configuratie

Inleiding

Wincar is de "Winformex" van Italie. Het is een calculatie tool en een beheer systeem. PlanManager zal Wincar gebruiken om calculatie uit te voeren, het beheer systeem gedeelte wordt niet gebruikt. We gebruiken een odbc koppeling naar de ms access database om gegevens uit te wisselen.

Installatie - Configuratie

ODBC queries

Je kan de nodige ODBC queries exporteren op de **demoit** omgeving via het menu Systeem - Lokale instellingen - Odbc connecties. Als er aanpassingen worden gedaan aan de standaard queries, gaan we die daar ook op toepassen. Klik onderaan op de knop **Exporteren** om een excel te maken van de opgeslagen ODBC queries. Je kan deze op je nieuwe omgeving importeren door op de knop **Importeren** te klikken.

LET OP: de queries zijn onderling gelinkt aan elkaar. Een vermelding zoals '%(arrResults[ID2].MAXNUMBERPRATICA)s', gaat het resultaat van de query met ID 2 gebruiken. Als deze door de import niet meer overeenkomen moet dit worden aangepast.

Tip: als je problemen hebt met queries en je wil deze testen kan je PlanManager in debug mode opstarten. De inspector kan je dan gebruiken om qt.odbcQuery(sqlquery, connectionstring) manueel aan te roepen.

Tip2: als je queries of tabellen verder wil bekijken is RazorSQL een leuk programma. Dat kan verbinden tot zowat alle ODBC drivers.

Connection strings

Connection strings zijn iets lastig, zeker voor MS Access. Je moet normaal gezien de connectie string die je terugvind op connectionstrings.com ingeven per query maar soms werkt dat niet correct door 32bit vs 64bit odbc connecties. Als dat het geval is kan je een DSN instellen met als naam **wincar**. Dan hoef je in de query connection string niet de hele string in te geven , maar enkel de DSN naam **wincar**.

Om een **DSN** in te stellen ga je in windows naar Configuratiescherf - Systeem - Administratieve functies - ODBC. Daar kan je een nieuwe DSN aanmaken. Selecteer MS Access uit de lijst en volg de wizard. Als in de lijst geen MS Access staat, komt dat waarschijnlijk doordat er geen 64bit driver beschikbaar is. Dat kan je oplossen door het programma C:\Windows\SysWOW64\odbccad32.exe op te starten, hier staat die driver waarschijnlijk wel tussen.

Foto's exporteren

Je kan foto's van Wincar naar PlanManager exporteren maar hiervoor moet de

Wincar

thirdparty_folder van PlanManager zijn ingesteld op

PAD_NAAR_WINCAR\Archivi\Pratiche in de lokale instellingen. Het pad van de foto map of de pdf map maakt niet uit, dat mag de standaard PlanManager instellingen gebruiken.

GOTCHA's

Vroeger gebruikten we de configuratie optie LOAD_BY_LICENSEPLATE om een icoontje naast Vin en Licenseplate te zetten. Met deze koppeling doen we dat niet, we gaan de queries opzoeken die ingesteld zijn. Maar als LOAD_BY_LICENSEPLATE is ingesteld, zullen die queries NIET worden bekeken. Dus zorg ervoor dat LOAD_BY_LICENSEPLATE zeker uitgeschakeld is.

Unieke FAQ ID: #1292

Auteur: Matthias Van Woensel

Laatst bijgewerkt: 2019-05-24 09:02