

Vermietung

Üblicher Fahrer

Üblicher Fahrer

Wenn Sie einen üblichen Fahrer für ein Ersatzfahrzeug eingeben, erhält diese Person eine SMS als Erinnerung, wenn das Ersatzfahrzeug reserviert ist oder von der Vermietung zurückkommt.

Ersatzfahrzeug

Standort	Test Facility 	
Nummer	<input type="text"/>	
Fahrgestellnummer	<input type="text"/>	
Kennzeichen	1FDA478 	
Hersteller	RENAULT	
Modell	KANGOO	
Kategorie	Test 	
→ Mehr Details anzeigen.		
Nr. grüne Versicherungskarte	<input type="text"/>	
Selbstbeteiligung / Selbstbehalt	€ <input type="text"/>	
Gewöhnlicher Fahrer	Wählen Sie einen Benutzer 	
Versicherung	ZH 	
Ablaufdatum der grünen Versicherungskarte	31-10-2019 	
HU/AU Fälligkeit	<input type="text"/> 	

Um dies einzustellen, gehen Sie zu System - Optionen und suchen:

'SEND_USUAL_DRIVER_START_REMINDER_SMS (zu Beginn einer Vermietung) oder

Vermietung

SEND_USUAL_DRIVER_STOP_REMINDER_SMS (am Ende einer Vermietung).

Wenn diese Konfiguration auf "immer" eingestellt ist, erhält der normale Fahrer automatisch eine SMS .

Sie erhalten eine Standard-SMS. Sie können diesen Text in der Maske Einstellungen - Comm Templates anpassen.

Früher wurde dem gewöhnlichen Fahrer bei Beginn / Stornierung / Änderung der Vermietung ebenfalls eine E-Mail geschickt. Sie können diese E-Mail auf dem Kommunikationsbildschirm im Block der Vermietung sehen. Sie können diesen Text auch in der Maske Einstellungen - Comm Templates ändern.

Eindeutige ID: #2313

Verfasser: Jean-Marie

Letzte Änderung: 2021-05-11 09:24