

Location

Gérer l'entretien d'une voiture de remplacement Location - Gérer l'entretien d'une voiture de remplacement

PlanManager peut être utilisé afin de gérer les entretiens de vos véhicules de remplacement.

En ajoutant certains paramètres, vous allez pouvoir recevoir des rappels des différents entretiens à faire.

1. Ajouter un entretien

Dans l'onglet "Location" - "Véhicules de remplacement", vous allez voir une vue d'ensemble de tous les véhicules que vous possédez dans PlanManager.

Cliquez sur la ligne d'un véhicule dont vous souhaitez ajouter un entretien.

Vous allez rentrer sur la fiche du véhicule de remplacement et en bas à gauche de cette fiche, vous trouverez les outils "entretiens" de ce véhicule.

Vous allez pouvoir voir tous les entretiens qui ont déjà été fait sur ce véhicule, mais également pouvoir ajouter un nouvel entretien en cliquant sur le bouton "Nouvel Entretien".

Location

Véhicule de remplacement

Site	Carrosserie demo	Type		<input type="checkbox"/> GPS
Numéro	6	Co2		<input type="checkbox"/> 4x4
Numéro de châssis				<input type="checkbox"/> Airco
Immatriculation	1UYT896			<input type="checkbox"/> Jantes aluminium
Marque	RENAULT			<input type="checkbox"/> Crochet de remorquage
Modèle	ESPACE			<input type="checkbox"/> Porte bagages
Catégorie	A			<input type="checkbox"/> 7 places

[→ Montrer plus de détails.](#)

[→ Cliquez ici pour afficher les objets à vérifier qui sont présents dans la](#)

Nouvel Entretien Résultats: éléments trouvé(s).

Réparateur: Sélectionner un réparateur

Date: 10-07-2019

Kilométrage:

Coût: €

Remarque:

Enregistrer

Vous allez donc recevoir un pop-up où vous allez pouvoir ajouter les données de ce nouvel entretien.

2. Avertissement automatique

Vous pouvez configurer de façon automatique un rappel d'un nouvel entretien que vous devez faire sur un véhicule.

Ainsi un pop-up apparaîtra sur PlanManager lorsque vous allez arrêter la location d'un véhicule de remplacement.

Si vous ne vous souvenez pas des détails exacts de l'entretien, vous pouvez mettre que c'est une approximation.

2.1 Mise en place pour avertissement automatique

Sur la fiche du véhicule, vous allez pouvoir voir en haut de votre écran 2 champs : intervalle Entretien Mois et Intervalle Entretien KM.

Location

Véhicule de remplacement

Site	Carrosserie demo	Type		<input type="checkbox"/> GPS	
Numéro	6	Co2		<input type="checkbox"/> 4x4	
Numéro de châssis		Couleur		<input type="checkbox"/> Alcoa	
Immatriculation	1UYT896	Nombre de portes		<input type="checkbox"/> Jantes aluminium	
Marque	RENAULT	Capacité réservoir de carburant	50	<input type="checkbox"/> Crochet de remorquage	
Modèle	ESPACE	Type carburant	Diesel	<input type="checkbox"/> Porte bagages	
Catégorie	A	Boîte	Automatique	<input type="checkbox"/> 7 places	
N° carte verte		Kilométrage	279	Société de leasing	
Franchise	€	Intervalle Entretien Mois		Fournisseur d'assistance	
Conducteur habituel	Sélectionner un utilisateur	Intervalle Entretien KM		Conduire De	12-06-2015
Assurance	RC	Pneus d'hiver	- Sélectionner -	Conduire Jusqu'à	
Date d'échéance carte verte	24-11-2017	Pneus été	- Sélectionner -	Changer le statut du véhicule en INACTIF	
Date d'échéance CT		Pneus toutes saisons	- Sélectionner -		
		Dégât			

Enregistrer

Vous pouvez donc introduire un nombre de mois dans le champ "Intervalle entretien mois" et un nombre de KM dans le champ "Intervalle entretien km". Vous pouvez utiliser les deux, et la première limite atteinte vous fera parvenir l'avertissement.

Bij het veld "Onderhoudsinterval maanden" kan je opgeven om de hoeveel maanden je een onderhoud wil inplannen. Het andere veld kan je gebruiken om op te geven na hoeveel kilometers je een onderhoud wil inplannen. Je kan ervoor kiezen om beide te gebruiken: de eerste limiet die bereikt wordt zal dan een melding geven.

Pour désactiver la vérification des kilomètres ou des mois d'intervalle, supprimez simplement les données inscrites dans les champs et enregistrez.





2.2 Notification

PlanManager va vous montrer des avertissements automatiques des différents entretiens. Vous pouvez paramétrer combien de temps ou combien de km avant la limite avant que PlanManager vous montrer l'avertissement.

Pour cela vous pouvez aller dans l'onglet "Système" - "Paramètres" - "Options" et recherchez les options "CHECKUP_WARNING_MILEAGE" et

Location

"CHECKUP_WARNING_WEEKS".

	CARPASSTHRESHOLD	general	7
	CHECKUP_WARNING_MILEAGE	rental	1000
	CHECKUP_WARNING_WEEKS	rental	4
	CLEAR_BLOCKNR	file view	Signoff date

Référence ID de l'article : #1164

Auteur : Christof Verhoeven

Dernière mise à jour : 2019-07-10 14:27