

Installation und Konfiguration

Erweiterte Einstellungen


Einleitung

Bei der Installation des PlanManagers, wie unter Wie installiere ich den PlanManager? beschrieben, wird automatisch eine Reihe von Standardkonfigurationen hinzugefügt. Dieses Dokument erklärt, was eingestellt wird und wie diese Einstellungen angepasst werden können. Hinweis: Dieses Dokument wird nur für Ausnahmen verwendet. Das Standard-Installationsverfahren sollte normalerweise für die meisten Benutzer ausreichen.

Methode für den ersten Start von PlanManager

Geben Sie den Firmennamen ein

Wenn der PlanManager zum ersten Mal gestartet wird, sucht das Programm in der Registrierung nach dem Schlüssel HKEY_CURRENT_USER \ Software \ HSS \ Core \ url. Wenn dieser Schlüssel nicht existiert, werden Sie vom Programm aufgefordert, einen Firmennamen einzugeben.



Nachdem Sie einen Firmennamen eingegeben haben, startet das Programm mit der Standardkonfiguration.

Ordner-Struktur

Auf dem PC wird eine Reihe von Ordnern angelegt. Der Speicherort dieser Ordner wird im Register gespeichert (siehe unten).

Karte	Function%
USERPROFILE% \ plan manager \ pictures	Wenn Sie Bilder exportieren, werden sie in diesem Ordner abgelegt.
% USERPROFILE% \ plan manager \ PDF	Wenn Sie ein Dokument drucken möchten, wird die PDF-Datei in diesem Ordner abgelegt.,
% USERPROFILE% \ plan manager \ watch	In diesen Ordnerpfad schreibt Audatex seine sysou-Dateien. Das Programm sieht sich die Karte an, bei

Installation und Konfiguration

Kapazitätserweiterung wird die neueste Datei in den PlanManager hochgeladen.

Registry

Die folgenden Schlüssel befinden sich in der Registry unter dem Ordner HKEY_CURRENT_USER \ Software \ HSS \ Core:

Hinweis: Die% USERPROFILE% und% APPDATA% sind Verknüpfungen, die Windows verwenden kann, um zu einem bestimmten Ordner zu gelangen. Das% USERPROFILE% verweist z.B. auf C: \ Benutzer \ Tom. Es ist dieser Pfad (zum Beispiel C: \ Benutzer \ Tom \ Planmanager \ Bilder), den Sie in diesem Fall verwenden sollten.

Schlüssel	Standard	Bedeutung
Version	20150219	Hier wird die Versionsnummer des Kernprogramms angegeben.
doc_folder%	USERPROFILE% \ plan manager \ pictures	Wenn Sie Bilder exportieren, werden sie in diesem Ordner abgelegt.
download_folder%	USERPROFILE% \ plan manager \ PDF	Wenn Sie ein Dokument drucken wollen, wird die PDF-Datei in diesem Ordner abgelegt.
doc_storage	Temporary	Ab Version 20130723 wird diese Konfiguration nicht mehr verwendet.
informex_jar_path%	APPDATA% \ Informex \ apps \ launcher \ CurrentVersion \ Winform-Injector.jar	Der Speicherort der jar-Datei, die vom planmanager verwendet wird, um Dateien in Audatex zu injizieren.
winbooks_path		Der Ordner, in dem die Rechnungsdateien WinBooks abgelegt werden sollen..
url	http: //yourcompany.planmanager.insypro.com	yourcompany ist der Firmenname, den Sie eingegeben haben. Diese URL wird beim Starten geöffnet.
close_callback	http: //yourcompany.planmanager.insypro.com	Wenn das Programm geschlossen wird, wird eine letzte Anfrage an diese Seite gesendet, um alle offenen Dateien

Installation und Konfiguration

proxy		freizugeben. Wenn Sie mit einem Proxy-Server arbeiten, tragen Sie Ihren Proxy ein als: hostname:8800
Proxy_User		Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, der eine Registrierung erfordert, können Sie den Benutzernamen eingeben, Und das Passwort des Proxys.
proxy_pass		Der Titel des Programms Audatex schreibt seine sysou-Dateien in diesen Ordnerpfad. Das Programm sieht sich die Karte an, wenn eine neue Datei hinzugefügt wird, wird die letzte Datei in den Planmanager hochgeladen. Hier werden die Abrechnungsdateien geschrieben.
window_title	Plan Manager	
watch_folder%	USERPROFILE% \ plan manager \ watch	
accounting_path		Hier werden die Abrechnungsdateien geschrieben.
yourcompanyname.user		Hier werden die Abrechnungsdateien geschrieben.
yourcompanyname.pass		Hier wird das Passwort zwischengespeichert, um die Kommunikation mit Audatex zu ermöglichen.
length		Hier wird die Sprache im PlanManager temporär gespeichert.

Proxy

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen einen Proxy-Server verwenden, müssen Sie die Einstellung Proxy manuell registrieren, indem Sie das Formular Hostname: 8080 eingeben.

Ferndesktop / Terminal Server / Citrix

Seite 3 / 7

(c) 2024 InSyPro <christof@insypro.com> | 2024-05-18 17:04

URL: <http://faq.insypro.com/index.php?action=artikel&cat=4&id=479&artlang=de>

Installation und Konfiguration

Denken Sie daran, dass der PlanManager Einstellungen unter HKEY_CURRENT_USER schreibt. Wenn Sie mehrere Benutzer haben, die auf demselben Server arbeiten, wird jeder Benutzer konfiguriert.

Hinweis: Da die Audatex-Konfiguration global für alle Benutzer in der Datei 'sysou-copy-save-directory multi.xml' gespeichert wird, können Sie nur einen Ordner zur Verwendung definieren. Dies schafft jedoch ein weiteres Problem. Nehmen wir den folgenden Anwendungsfall:

Winformex sysou-copy-save-Verzeichnis und Planmanager watch_folder sind beide auf C: \ watch gesetzt.

Die drei Anwender Tom, Dick, George und Corneel. Sie alle haben ihren offenen PlanManager.

John hat gerade eine Winformex-Schätzung vorgenommen und erlaubt die Übertragung an Informex.

Winformex sysou schreibt den Dateipfad C: \ Beobachten

Der PlanManager von John sieht die Änderung des Verzeichnisses und sendet die sysou-Datei.

Aber die PlanManager von Peter, George und Corneel sehen die Änderung und senden die gleiche Datei.

Die Datei wird also dreimal an den Server gesendet.

Aber hier ist eine einfache Lösung:

Konfigurieren Sie watch_folder und sysou-copy-save-Verzeichnis als H: \ Planmanager \ watch, wobei H: ein Netzwerk ist, das für jeden Anwender einzigartig ist. Ein gutes Beispiel ist das HOME-Verzeichnis auf vielen Terminal-Servern. Jeder Anwender hat ein H, kann aber nur seine eigenen Dateien sehen.

Bei Informex sieht es so aus, als ob alle Dateien in den gleichen Ordner geschrieben werden können. Aber der PlanManager von John sieht nur seine eigenen Sysou-Dateien und nicht die von Peter, George oder Corneel".

Automatisch unterschreiben

Sie können PlanManager so einstellen, dass Sie automatisch protokolliert werden. Dies kann z.B. für ATR-Anwender nützlich sein.

Hier erfahren Sie, wie:

Gehen Sie zu System -> Lokale Einstellungen -> Lokale Konfiguration öffnen

Installation und Konfiguration

Lokale instellingen

Basis url:

Proxy:

Proxy user:

Proxy pass:

Foto map:

PDF map:

Accounting Folder:

Third party folder:

Informex JAR bestand:

Informex watch map:

Geben Sie die mit vorhandene Basis-URL ein:


`http://companyname.planmanager.insypro.com/index.php?pass=je &`

Benutzerkennwort = Ihr Benutzername

Drücken Sie dann auf Speichern.

Installieren mehrerer Planmanager


Wenn Sie mit mehreren PlanManagern arbeiten müssen, z.B. in Ihrem eigenen Unternehmen, aber auch auf den PlanManager einer anderen Firma zugreifen müssen, weil Sie Reparaturen für diese Firma ausführen, dann können Sie wie folgt arbeiten, um mehrere PlanManager zu verwenden.




Nach der Installation des Schedule Managers können Sie zu dem Ort auf Ihrem Computer gehen, an dem Sie ihn installiert haben.

Installation und Konfiguration

Standardmäßig ist dies C: \ Programmdateien (x86) \ Insypro oder C: \ Programmdateien \ Insypro. Hier sehen Sie einen Ordner PlanManager. Wenn Sie den Ordner mit Strg ziehen, können Sie eine Kopie dieses Ordners am gleichen Ort erstellen.




Sie können den Ordner in die zweite Firma umbenennen.



In diesen beiden Verzeichnissen müssen Sie eine config.ini-Datei erstellen, indem Sie mit der rechten Maustaste und dann new - klicken, um eine Textdatei auszuwählen. Die Datei wird dann 'file.txt' erstellt, um 'config.ini' umzubenennen. HINWEIS: Windows verbirgt die Dateierweiterungen standardmäßig, so dass Sie die .txt nicht sehen können, und wenn Sie die Datei umbenennen, werden die Dateinamen eigentlich config.ini.txt genannt. Sie müssen die Dateierweiterungen für diesen Ordner anzeigen, um von der .txt wieder wegzukommen.

Installation und Konfiguration



Der Text in diesem Abschnitt kann dann geändert werden. Er beginnt mit [Standardeinstellungen], gefolgt von allen Einstellungen, die Sie für diesen PlanManager benötigen. Alle Einstellungen finden Sie hier oben im Abschnitt "Registrieren". Sie können ihn hier wie folgt ausfüllen: "Schlüssel = Wert". Zum Beispiel: "url = http: //IhreFirma.planmanager.insypro.com '.

Wenn Sie die Installation des PlanManagers auf die neueste Version aktualisieren möchten, müssen Sie nach der Aktualisierung alle Dateien mit Ausnahme der config.ini kopieren, die sich in dem von uns in den neuen Ordner kopierten PlanManager-Ordner befindet.

Eindeutige ID: #2222

Verfasser: Jean-Marie

Letzte Änderung: 2021-05-10 14:03